

Installationsanleitung



PrinCity Installation

Windows

PRINCITY INSTALLATION WINDOWS


Voraussetzung: Für die Installation des Software-Agenten sind Administrationsrechte benötigt.

Bitte installieren Sie den Software-Agenten auf einem Ihrer Server (z.B. Domain Controller oder PrintServer). Damit stellen Sie sicher, dass die Übermittlung von Zählerständen sowie die automatische Bestellung von Verbrauchsmaterial rund-um-die Uhr zuverlässig funktioniert.

Als Alternative dazu besteht die Möglichkeit, den Princity Agent auf einem Notebook, Desktop oder ThinClient in Ihrem Netzwerk zu installieren. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Übermittlung von Zählerständen sowie die automatische Bestellung von Verbrauchsmaterialien nur dann sichergestellt ist, wenn dieser Client «online» ist.


Bitte denken Sie daran, den Princity Agent bei einem Server- oder Client-Ersatz erneut zu installieren und den in der E-Mail erhaltenen Lizenzschlüssel zu verwenden.

Im Download-Ordner Doppelklick auf „agent“.







Es öffnet sich dieses Fenster. Mit „**Next**“ fortfahren.




Wählen Sie die Methode „**Standard Installation**“ und mit „**Next**“ fortfahren.




16-stelligen KEY (finden Sie im E-Mail) eintragen




Mit «**Install**» fortfahren.



Die Installation war erfolgreich. Bitte mit „**Finish**“ bestätigen



Bitte danach unter **Dienste/Services** prüfen, ob der Dienst **princity-agent** läuft und ordnungsgemäss gestartet wurde.



Optional:

- Falls die Installation über einen Proxy erfolgt.

Configuration
Please configure application

Key:

Enable remote access to printer web panel

Connect using proxy server

Server:

Username:

Password:

Back Next Cancel

Wählen Sie im Installationsassistenten die Option „**Connect using proxy server**“ aus.

Tragen Sie die erforderlichen Proxy-Daten (Adresse, Port, Benutzername, Passwort) in die entsprechenden Felder ein.


Fahren Sie mit der Installation fort und bestätigen Sie diese abschliessend mit „**Finish**“.

Sollte das Dienstprogramm Princity Agent nicht starten oder automatisch beendet werden, müsste Cofox Ihnen das Zertifikat zukommen lassen.


Zertifikat:




XXXX-XXXX-XXXX-XXXX.zip



- Die beiden Dateien im config-Ordner durch die bereitgestellten Dateien ersetzen (certificate und agent.properties).



- Zusätzlich im agent.config bitte folgende Zeile ergänzen: sslTrustAll=true



Der entsprechende Ausschnitt sollte danach wie folgt aussehen:

[config]

remotePanel=true

sslTrustAll=true

proxyHost=*****.com:8080

proxyUser=

proxyPassword=

- Den **Princivity-Agent Dienst** anschliessend neu starten.